- Ab Version 1.99.15 hat LINBO einen ssh-Server an Board.
- siehe: http://lml.support-netz.de/trac/wiki/LINBO-Fernsteuerung-per-SSH

ssh	Berechtigte	Nur Verbindungen, die über den privaten Schlüssel des Server-Benutzers root initiiert werden sind zugelassen. Das Einloggen am Client erfolgt dann nur passwortlos mit einen privaten RAS-Schlüssel.	
	als root:	# linbo-ssh 10.16.100.1 # linbo-ssh r100-pc01	
	als root zum Dateiaus-tausch Server - Client:	# linbo-scp /datei1 r100-pc01:/cache	
Befehle am LINBO Client	# busybox | more	Liefert einen Überblick über dem Befehlssatz.	
	# fdisk -l	# ls	# top
	# ping 10.16.1.1	# df -h	# netstat
	# ifconfig	# hdparm -i /dev/sda	# free
	# mount /dev/sda2 /mnt	# cat start.conf	# vi
	# cd /mnt	# reboot	# dmesg | more
	# linbo_wrapper help		
(weitere Befehle siehe trac)	# linbo_wrapper <Befehle>	Dem Wrapper kann eine Liste von Befehlen übergeben werden (durch Leerzeichen getrennt)	
	partition	Schreiben der Partitionstabelle	
	format	Partitioniern und Formatieren aller start.conf Einträge	
	format:n	Partitionstabelle und Formatieren der Partition Nr. n	
Nr. n gemäß der Reihenfolge in der start.conf	initcache	Erneuern des lokalen Caches	
	create_cloop:n:“abc“	Erstellt ein cloop-Image mit Kommentar “abc”	
	upload_cloop:n	Hochladen des cloop-Images	
	sync:n	NUR Synchronisieren des Betriebssystems Nr. n	
	start:n		
	reboot		
	halt		
Linbo-remote Optionen:	*Script am Server, das den LINBO-client automatisch fernsteuert*		
	-g <Gruppe>	Auswahl einer Rechnergruppe	
	-i <IP | Name>	Auswahl eines einzelnen Rechners per IP oder Host-name	
	-c <Liste>	Befehlsliste für den wrapper s.o.	
	-w <n>	Wartet n-Sekunden nach dem Senden der WOL-Paket um die Befehle auszuführen	
	-h	Hilfe anzeigen	
	-b <n>	Optional, Zeit zwischen Aufwecken mehrerer Clients	
	-l	Listet alle LINBO-remote prozesse auf	
	Beispiele (als root am Server):		
	# linbo-remote -g fs -w 60 -c sync:1,sync:2,halt		
	Gruppe fs aufwecken, 60s warten, 1. und 2. Betreibssystem syncen, heunterfahren		
	# linbo-remote -i r100-pc01 -w 45 -c format,initcache,sync:1,sync:2,start:2		
	Rechner pc01 aufwecken, 45s warten, alles partitionieren und formatieren, den cache aktualisieren, 1. und 2. Betriebssystem syncen, 2. BS. starten		

M.Resch